



С ЧЕГО НАЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ БЫТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В УСЛОВИЯХ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПРОТИВНИКОМ

Боевые действия в зоне военной операции практически сразу показали, насколько изменился характер современного общевойскового боя. Массированное применение разведывательных и ударных дронов, высокоточной артиллерии, искусственного интеллекта – все это потребовало от офицеров и специалистов тыловых служб внести значительные коррективы в обустройство расположения подразделений близ линии соприкосновения с противником.

Будь то рейдовые действия, важнейшие элементы которых напряженные многокилометровые марши и частая смена занимаемых районов, или мы говорим об активной обороне – в любом случае на переднем крае в течение длительного периода, рано или поздно военнослужащих необходимо вывести в район отдыха, восстановления боеспособности.

Анализ целого ряда проверок условий размещения и быта личного состава, проводимых органами военного управления в подразделениях, показал, что далеко не все должностные лица, особенно батальонного звена, проводят достаточно полную работу по организации жизнедеятельности военнослужащих в полевых условиях.

Каким же образом сегодня, с учетом боевого опыта, следует организовывать быт бойцов в местах непосредственного соприкосновения с противником? Как именно необходимо здесь все оборудовать, все учесть и ничего не забыть?

Прежде всего определимся с основными объектами ротного (взводного) опорного пункта в батальонном районе обороны. Из расчета на один взвод здесь должны быть столовые (места для приема пищи), места для мытья котелков, умывальники, туалеты, яма для отходов, а также полевая баня – одна на роту и блиндажи под размещение личного состава. Причем блиндажи требуются в количестве, необходимом для всех военнослужащих подразделения, с учетом недопущения скученности.

Итак! На каждом ротном (взводном) опорном пункте, батальонном районе обороны обустраивается место для приема пищи, построенное с учетом защитных свойств местности и наличия достаточной маскировки. Это место, по сути, столовую оборудуют в блиндажах (укрытиях) из такого расчета, чтобы одновременно могли питаться 10–15 военнослужащих, и соединяют ходами сообщения (траншеями) с блиндажами, где размещается личный состав.

Полы и стены столовой обшивают сборными деревянными щитами либо доской. Сверху укладывают плиты или бревна. Маскировка от воздушного наблюдения противником обязательна. Из подручных материалов изготавливаются столы, которые обшиваются полиэтиленовой пленкой. Здесь же на железный поддон устанавливается печь для обогрева. Рядом ставится огнетушитель и/или ящик с песком. Важное напоминание – трубу от печи следует выводить наружу подальше, во всяком случае, не менее чем в 3 метрах от места приема пищи. Так требуют правила маскировки – ведь дым противник может заметить с разведывательного БПЛА.



Место приема пищи

Помимо этого, в помещении имеется шкаф для хранения оружия с полкой для магазинов. Что еще необходимо учесть? При входе в столовую делают так называемый уголок выдачи горячей пищи из термосов. Здесь ставят стол, обшитый полиэтиленовой

пленкой. На стене с обратной стороны стенки закрепляются крючки, на которых можно развешивать предметы специальной одежды раздатчиков горячей пищи.

Рядом с местом выдачи горячей пищи оборудуют нишу с полками, обшитыми деревом и пленкой, – на них ставят и хранят продовольствие. Возле входа обязательно устанавливается дощатый трап для очистки обуви от грязи.

Еще одна важная точка – место для мытья котелков, кружек и ложек, которое оборудуется в каждом взводном опорном пункте. Конечно же, оно располагается в укрытии и с местом приема пищи соединяется ходами сообщения (траншеями). Как и в случае со столовой, полы и стены обшивают деревянными щитами, досками. Непосредственно для мытья котелков обычно устанавливают оборудование типа ОМ-12 или кипятильника полевого (ПНК-2), который располагает целой системой труб и кранов для подачи воды. Если такого оборудования нет в наличии, то ставят печь для подогрева воды и самодельные рукомойники. Печь, повторимся, располагается на железном поддоне, а рядом обязательно – огнетушитель (ящик с песком).

Для пищевых отходов необходим бак с крышкой, справа от входа вывешивается ящик для хранения моющих средств. Для сбора сточных вод оборудуются септики (поглощающие ямы), оснащенные плотно закрывающейся крышкой, и дощатый трап для очистки обуви от грязи.



Умывальник полевой армейский

В каждом взводном опорном пункте в укрытии делается умывальник. Требования к его обустройству те же, что упоминались ранее: соединение ходами сообщения (траншеями) с блиндажами под размещение личного состава, обшивка деревом полов и стен, установка печи для подогрева воды непременно на железном поддоне, разумеется, в компании с огнетушителем (ящиком с песком). Помимо прочего здесь находятся емкости под горячую и холодную воду, ковши для налива воды и, собственно, рукомойники из расчета один на 5–7 человек. Справа от входа вывешивается ящик для хранения мыла.

А что со сточными водами? Для их сбора следует оборудовать септики (поглощающие колодцы), оснащенные плотно закрывающейся крышкой. Возле входа в умывальник размещается дощатый трап для очистки обуви от грязи.

Теперь несколько слов об обустройстве блиндажей под размещение личного состава. Будем считать, что повторение – мать учения, а на войне так особенно. А потому еще раз напоминаем, что блиндажи соединяются ходами сообщения (траншеями) с основными элементами опорного пункта, что полы и стены обшиваются бревнами, сборными деревянными щитами либо доской и что сверху укладываются плиты или бревна, которые обязательно следует маскировать от воздушного наблюдения противника.


Внутри жилых помещений блиндажа устанавливается печь для обогрева с обязательным выводом трубы, как и в ситуации со столовой, не менее чем на 3 метра. Она располагается на железном поддоне, а рядом – огнетушитель (ящик с песком).

Также в обязательном порядке должен быть возведен запасной выход. Причина понятна – в случае тревоги, возникновении каких-либо нештатных ситуаций личный состав подразделения всегда должен иметь возможность быстро, не толкаясь, покинуть помещение и немедленно вступить в бой.

В противоположном торце от входа в блиндаж сверху необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие, над которым строится замаскированный короб.

Из досок или жердей на высоте не менее 50 см от пола ставятся нары для отдыха военнослужащих, а также стол, лавки, ниша с полками для хранения чайных принадлежностей, сахара. Для этого, как правило, используют подручные материалы и пленку, которой обтягивают деревянные полки.

Кроме того, устанавливаются вешалки для верхней одежды, полки для обуви, места для хранения оружия с полкой для отстегнутых магазинов. Возле входа надо положить дощатый трап для очистки обуви от грязи.



Обустройство блиндажа

Следующий пункт – полевая баня, которую предписано оборудовать в каждой роте. Для этого готовится специальный блиндаж (укрытие). Помимо того что баня, как вы уже, наверное, наконец-то усвоили, соединяется ходами сообщения (траншеями) с блиндажами, где мы разместили личный состав подразделений, полы и стены обшиваются деревом, а печь непременно устанавливается на железном поддоне в соседстве с огнетушителем (ящиком с песком). В отличие от других помещений здесь оборудуется эффективная вентиляция для отвода угарного газа, устанавливается не менее двух приточно-вытяжных труб.



Полевая баня

Важно учесть, что приточную трубу располагают в одном из углов бани, причем нижний конец – на расстоянии 50–60 см от пола. В противоположном по диагонали углу находится вытяжная труба.

Для бань (блиндажей), врытых в склон, можно сделать окно. Ну и, разумеется, выходы всех труб над поверхностью земли должны быть замаскированы, кстати, в том числе и от средств инфракрасного обнаружения противника.

Что должно быть внутри бани? Здесь необходимо предусмотреть обустройство помывочного и парильного отделений. Если объем внутреннего пространства бани недостаточно велик, эти отделения можно объединить. В любом случае, в помывочной части делаем проливные полы и отвод сточных вод. Для этого под полами отрываются водоотводящие канавки, которые соединяются с дренажными ямами. Другой вариант – устройство поглощающего колодца, закрытого поддоном. Непосредственно в бане размещают емкости для холодной и горячей воды, а также полки, на которые можно поставить моющие средства, мочалки, банные тазы и ковши.

Если предусмотрены электроприборы, то их надобно гидроизолировать. Это вопрос безопасности. Также важно оборудовать место, где военнослужащие могут раздеться и одеться после помывки, поставить там лавки и повесить вешалки. Возле входа устанавливают дощатый трап для очистки обуви от грязи. Ну, это вы уже знаете...

И, наконец, в расположении каждого взвода необходимо оборудовать туалет, который, опять же, соединяется ходами сообщения (траншеями) с блиндажами, где

размещается личный состав подразделения. Каковы основные требования к обустройству этого, действительно, важного объекта жизнеобеспечения военнослужащих в полевых условиях? Идем, как говорится, по пунктам.

Расстояние от блиндажей и мест приема пищи до туалета должно быть не менее 40–100 м. Само помещение делится на надземную часть и выгреб. Надземную часть делают из расчета одно место на 10–12 человек и монтируют из плотно пригнанных материалов с гладкими поверхностями – это могут быть доски, кирпичи и т.д. Важно защитить помещение от проникновения насекомых и грызунов. Что касается выгреба, то он плотно закрывается крышкой и должен быть водонепроницаемым. Его глубина зависит от уровня грунтовых вод, но при этом не следует углубляться более чем на 3 м. Обязательно проведение регулярной дезинфекции, а наполнение ямы не может превышать отметку, расположенную на 0,35 м ниже уровня земли.

В расположении каждого взвода выкапывается место для отходов. Оно состоит из выгреба и надземной части с крышкой и решеткой для улавливания твердых отходов.

Важная ремарка: материалы для строительства опорных пунктов и районов обороны подразделений, т.е. элементы инженерного оборудования, круглый лес, деревянные щиты, плиты, скобы, гвозди, проволока и т.д., доставляются воинскими эшелонами и централизованно поступают на выгрузочные станции группировок войск. Транспорт подразделений все это добро развозится по пунктам временного размещения.

Таким образом, руководство и контроль за строительством, содержанием и организацией работы объектов жизнедеятельности ротных (взводных) опорных пунктов и батальонных районов обороны составляет важнейшую часть работы командиров и начальников всех степеней. Ведь хорошие бытовые условия для военнослужащих подразделений, действующих на переднем крае в непосредственном соприкосновении с противником, являются одним из важнейших факторов успешного выполнения ими боевых задач.

Источник: <https://dzen.ru/b/Zyn6AyoQmx6L9LB4?ysclid=mdsmazj6sm160315972>